

## abuledu-alacarte - Feature - Fonctionnalité #4752

Feature - Fonctionnalité # 4747 (Assigned - En cours): WebDav deuxième montage si on est derrière servecole

### Webdav api windows

11/03/2016 12:30 - Icham Sirat

<b>Statut:</b>	Assigned - En cours	<b>Début:</b>	11/03/2016
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Icham Sirat	<b>% réalisé:</b>	20%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Version 1.2		
<b>Description</b>			
Essaye de passer par la dll NetApi32 popur créer le point de montage.			

### Historique

#### #1 - 11/03/2016 12:31 - Icham Sirat

- % réalisé changé de 0 à 20

```
QString drive = "E:";
LMSTR str_drive = (wchar_t*) drive.utf16();
QString remote = "\\192.168.100.1\\tmp";
LMSTR str_remote= (wchar_t*) remote.utf16();
qDebug() << remote << str_remote;
QString password = "";
LMSTR str_password = (wchar_t*) password.utf16();

QString username = "";
LMSTR str_username = (wchar_t*) username.utf16();
QString domain = "";
LMSTR str_domain = (wchar_t*) domain.utf16();

USE_INFO_2 useInfo;
useInfo.ui2_local = str_drive;
useInfo.ui2_remote = str_remote;
useInfo.ui2_password = str_password;
useInfo.ui2_asg_type = 0; //disk drive
useInfo.ui2_usecount = 1;
useInfo.ui2_username = str_username;
useInfo.ui2_domainname= str_domain;

DWORD paramErrorIndex;

DWORD returnCode = NetUseAdd(NULL, 2, (LPBYTE) &useInfo, &paramErrorIndex);
if (returnCode != 0)
{
    qDebug() << "KO" << paramErrorIndex << returnCode;
}
```

Le code fonctionne mais ne rajoute pas de lecteur dans l'explorateur Windows.  
Il est seulement visible avec la commande

```
net use
```

.

Je continue.

## #2 - 11/03/2016 12:33 - Icham Sirat

D'après mes premières recherches le mappage réseau devrait être visible :

```
NetUseAdd() makes the connection visible in Windows Explorer, while WNetUseConnection() and WNetAddConnection()  
) do not make the connection visible in Windows Explorer.
```

## #3 - 11/03/2016 12:37 - Icham Sirat

BAh je viens de trouver le contraire sur msdev :

```
Welcome to MSDN Forum Support.
```

```
The UNCAccessWithCredentials class implements the Win32 methods  
NetUseAdd() and NetUseDel() to create the remote connections. Connections added with  
NetUseAdd are not visible in Explorer. When active, they will show via the DOS  
Net Use command. You can read this article named  
Connect to a UNC Path with Credentials.  
MSDN Community Support
```

En utilisant un process lançant "net use", on l'a bien dans l'explorer..

GRR